ベンフォード分析

対象フィールドの桁の値ごとに数をカウントし実数と予測数を計算します。

◇機能

《ベンフォード分析》はフィールドに表示される最初の桁、または、指定の桁の組み合わせの数をカウントし、実数とベンフォードの法則によって計算された予測数を比較します。



ベンフォードの法則によって計算された予測数を計算します。

⇒×=1

《分析》-《ベンフォード分析》

◇設定内容



- 1. テーブル名 : 操作の対象となっているテーブルが表示されます。
- 2. ベンフォードの対象フィールド(必須)
 - : ベンフォード分析の対象フィールドを選択します。
 - 数値型フィールドのみ表示されます。
 - 指定できるフィールドは1つになります。
- 3. 《フィールド選択》ボタン
 - :「フィールドの選択」画面を開き、フィールドの選択・並び順の変更を行うことができます。
- 4. 分析する先頭桁数(必須)
 - :分析する桁数のパターンを指定します。
- 5. 上限および下限を含める(任意)
 - : 選択した場合、ベンフォード分析で許容できる数値の上限と下限を出力します。
- 6. IF条件(任意) :抽出条件を設定する場合は、「IF条件」に条件式を入力します。
- 7. 《式ビルダー》アイコン
 - :「IF条件」の条件式を入力するために、式ビルダーを開いて使用できます。
- 8. 出力先(必須) : 実行結果の出力先を選択します。デフォルトは、「画面」が選択されています。
 - ▶ 画面:実行結果を画面に表示します。
 - ▶ テーブル:実行結果を新規テーブルに出力します。
- 9. 保存先(出力先が「テーブル」の場合は必須)
 - :実行結果の出力先となる新規テーブル名を入力します。
 - テーブル名の長さは、64文字までです。
 - ●「出力先」で「画面」を選択した場合は、入力できません。
 - ファイルの保存先は、プロジェクトが保存されているフォルダの「04_table」フォルダです。
 - 《保存先》ボタンで、保存するフォルダを変更できます。ただし、使用可能なフォルダは、 プロジェクトが保存されているフォルダの「04_table」フォルダおよびそのサブフォルダのみ です。
- 10. 《実行》ボタン : 実行します。
- 11. 《キャンセル》ボタン : 実行せず画面を閉じます。

◇実行結果の表示

● 画面出力の場合

LL <>>	フォード分析	×					۰) x]
	日時	2024/11/	11 18:25:16					
1		ベンフォー	ド分析				ベンフォード分析の結果が表示されます	
		BENFORD	ON FIELD 诱	5上金額) LEADIN	NG 1 BOUN	DS TO SCREEN		
a	出力件数	9件						
	先頭桁	実数	予測数	Z_統計量	下限	上限		
1	1	110	98	1.449	81	114	「上限及び下限を含める」を選択した場合、「下限	11 ト限1が表示されます
2	2	54	57	0.372	44	70		
3	3	74	40	5.548	29	52		
4	4	52	31	3.775	21	42		
5	5	28	26	0.38	16	35		
6	6	6	22	3.377	13	31		
7	7	0	19	4.347	11	27		
8	8	0	17	4.053	9	24		
9	9	0	15	3.809	7	22		

● テーブル出力の場合

国 べ:	<i>い</i> フォード分析	_結果 ×				
	先頭桁	実数	予測数	Z_統計量	下限	上限
1	1	110	98	1.449	81	114
2	2	54	57	0.372	44	70
3	3	74	40	5.548	29	52
4	4	52	31	3.775	21	42
5	5	28	26	0.38	16	35
6	6	6	22	3.377	13	31
7	7	0	19	4.347	11	27
8	8	0	17	4.053	9	24
9	9	0	15	3.809	7	22

◇操作ログ

BENFORD ON FIELD [ベンフォードの対象フィールド] LEADING n BOUNDS IF 条件式 TO 出力先

※「上限及び下限を含める」を選択した場合は、「BOUNDS」が記述されます。

※「IF条件」を設定した場合は、IF条件式が記述されます。

※出力先は、「出力先」の選択により、記述が変わります。

出力先	ログ
「画面」を選択した場合	SCREEN
「テーブル」を選択した場合	"(サブフォルダ名)¥新規テーブル名"