

THUMGY Data® for Analytics インストールマニュアル

※本資料では、「THUMGY Data® for Analytics」を「THUMGY Data」と表記しています。

更新日：2023/9/13

三恵ビジネスコンサルティング株式会社

目次

1. 事前準備	2
1.1 推奨利用環境.....	2
1.2 THUMGY Data アカウント確認	2
2. インストール前に行うこと	3
2.1 THUMGY Data のダウンロード.....	3
2.2 インストール時の注意点	3
3. THUMGY Data のインストール	4
3.1 インストーラーの起動.....	4
3.2 セットアップに使用する言語の設定	4
3.3 利用規約の同意	4
3.4 インストール先の指定.....	5
3.5 スタートメニューフォルダの指定	5
3.6 デスクトップにショートカットを作成する	6
3.7 インストール内容確認.....	6
3.8 セットアップ完了画面	7
4. THUMGY Data の起動	8
5. パスワードの変更	10

1. 事前準備

1.1 推奨利用環境

OS	Windows 10 以上
CPU *1	Core i7, i9 , Ryzen 7, 9
メモリ *2	16GB
ストレージ	SSD の空き容量 100GB 以上

*1 : Core i5 および Ryzen 5 でも動作確認を行っていますが、Core i7, i9, Ryzen 7, 9 を推奨します。

*2 : 8GB でも動作確認を行っていますが、16GB 以上を推奨します。

1.2 THUMGY Data アカウント確認

THUMGY Data 起動時に、ログイン ID およびパスワードが必要となりますので、ご準備をお願いいたします。

- ・法人管理者、個人ユーザ : 利用開始通知書に記載のユーザ ID、パスワード
- ・法人利用ユーザ : 法人管理者から通知されたユーザ ID、パスワード

2. インストール前に行うこと

2.1 THUMGY Data のダウンロード

THUMGY Data のダウンロードページより、インストーラーをダウンロードしてください。

ダウンロードページ : <https://www.sankei-bc.co.jp/thumgy-download>

2.2 インストール時の注意点

アンチウイルスソフトウェアをインストールされている場合や Windows Defender を有効にされている場合、THUMGY Data のインストール時に、ウイルスチェック（スキャン）を行う場合があります。

ウイルスチェックを行うと、THUMGY Data のインストーラーの起動に時間を要する可能性がありますので、ご注意ください。

3. THUMGY Data のインストール


3.1 インストーラーの起動

ダウンロードした「THUMGY_Data_Installer.exe」をダブルクリックします。

※3.2 の「セットアップに使用する言語の選択」画面が表示されるまでに、1～3 分程度かかる場合があります。そのままお待ちください。


3.2 セットアップに使用する言語の設定

原則は、「日本語」を選択してください。選択後に「OK」をクリックします。



3.3 利用規約の同意


利用規約をお読みいただき、利用規約に同意する場合は、「同意する」を選択し、「次へ」をクリックします。
(同意いただけない場合は、THUMGY Data はインストールできません。)



3.4 インストール先の指定

THUMGY Data のインストール先を指定してください。


特に指定がない場合は、デフォルトの設定のまま、「次へ」をクリックしてください。



3.5 スタートメニューフォルダの指定

Windows のスタートメニューにプログラムのショートカットを作成します。


デフォルトの設定のまま、「次へ」をクリックします。



3.6 デスクトップにショートカットを作成する

特に制限がない場合は、デスクトップ上にショートカットを作成することをお勧めします。


デフォルトでは「デスクトップ上にアイコンを作成する」チェックマークが入っているため、そのまま「次へ」をクリックします。



3.7 インストール内容確認

インストール内容確認画面で内容の確認を行い、問題なければ、「インストール」ボタンをクリックします。

「インストール」ボタンクリックと同時に、インストールが開始します。



3.8 セットアップ完了画面

インストールが完了すると、完了通知画面が表示されます。

直ぐに THUMGY Data を起動させたい場合は「THUMGY Data を実行する」ボタンにチェックを入れたままで「完了」ボタンをクリックします。



4. THUMGY Data の起動

インストール後の初回の THUMGY Data の起動時に、ライセンス認証が行われます。

以下の手順で、ライセンス認証を行い、THUMGY Data を起動してください。

ライセンス認証には、ネットワーク接続が必要です。初回のライセンス認証が完了するまで、THUMGY Data を起動することができませんので、ご注意ください。

- ① Windows のスタートメニューの「THUMGY Data」フォルダーの「THUMGY Data」をクリックします。
または、デスクトップ上の「THUMGY Data」のショートカットアイコンをダブルクリックします。

【注意】

下図の画面が表示された場合は、プロキシサーバーの設定により、THUMGY Data のライセンス認証が行えないことを示しています。

この場合は、THUMGY Data のライセンス認証用の URL をプロキシサーバーの除外対象としていただく必要があります。

法人利用者の方は、THUMGY Data の法人管理者にご確認のうえ、THUMGY Data のライセンス認証用の URL をプロキシサーバーの除外対象とするよう、貴法人の情報システム部門へ依頼してください。具体的な URL については、info@thumgy-data.com へお問合せください。

<ライセンス認証が行えない場合に表示される画面>



※この画面の「User Name」は、THUMGY Data のユーザ ID ではありません。何も入力せずに、「キャンセル」をクリックしてください。


個人利用でこの画面が表示される場合は、info@thumgy-data.com までご連絡ください。

- ②ログイン画面が表示されます（THUMGY Data の初回起動時のみ）。
管理者より通知された「ユーザ ID」および「パスワード」を入力してください。



- ③《認証》をクリックします。


- ④ライセンス認証が行われ、THUMGY Data が起動します。



5. パスワードの変更

THUMGY Data の初回起動時は、管理者から通知された仮パスワードを使用します。
その後、以下の手順で、ご自身のパスワードに変更してください。

- ① THUMGY Data を起動し、ホーム画面の「ライセンス管理機能へのログイン」をクリックします。



- ② ブラウザが起動し、THUMGY Data のログイン画面が表示されます。

- ③ ログイン ID（THUMGY Data の利用開始時に、管理者から通知されたユーザ ID）とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

④「ライセンス管理機能」画面の《設定》アイコンをクリックし、《パスワード変更》をクリックします。



⑤「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、「新しいパスワード（確認）」を入力し、《登録》をクリックします。

「新しいパスワード」がパスワードのポリシー（文字数や記号の有無など）に合致しない場合は、メッセージが表示されます。適宜パスワードを変更してください。

⑥「パスワード変更が成功しました」と表示され、パスワード変更が完了します。

⑦《設定》アイコンをクリックし、《ログアウト》をクリックします。

⑧ブラウザを閉じて終了します。